



Se all'apertura di Gymnasium viene segnalato l'errore "Formato di database non riconosciuto" significa che il database è corrotto.

Quando si corrompe il database provare a:


1. Fare una copia di sicurezza dei files **dbgym.mdb** e **Ricevute.mdb**
2. Lanciare il programma **RipristinaDatabase.exe** che si trova nella directory principale del programma (solitamente C:\Program Files\INFORYOU\Gymnasium System – il percorso è raggiungibile anche dai client tramite l'unità di rete, solitamente Z:)



- a) Cliccare su **Compatta**: se l'operazione va a buon fine uscirà il messaggio:



- b) Cliccare quindi su **Ripristina**: se l'operazione è andata a buon fine uscirà il messaggio:



- c) Provare quindi a rientrare nel programma e verificare che ci siano tutti i dati (es. controllando in **Strumenti** → **Visualizza** → **Log**)
3. Se non si riesce a recuperare il file occorre ripristinare l'ultima copia di backup. I backup che vengono fatti tramite il **GymBackup.exe** sono identificati da una cartella denominata GYMGiorno_OraMinuti (es. GYM20111227_134427) all'interno della quale è presente il file **dati.zip** che contiene i files **dbgym.mdb** e **ricevute.mdb**. Basta fare un Copia → Incolla di questi file nella cartella di installazione di Gymnasium (es. C:\Programmi\INFORYOU\Gymnasium System) sovrascrivendo i files già esistenti.